备件管理助手 App 使用说明

- 本 APP 是配合阿尔法备件管理管理网络版软件使用的
- 功能包括备件出入库、备件查询、备件出入库单查询
- 本 APP 适用于安卓手机，建议安卓系统 10 以上
- 本 APP 和对应说明书最新版本的网址：http://www.alpha519.com/
- 如有其他疑问，请联系客服或技术服务（www.alpha519.com 上的二维码）。
- **下载和安装该 APP，请参考 本说明书最后的部分 6 关于 APP 的下载和安装**

重要提醒

本 APP 是专门配合备件管理网络版软件而开发的，不同与市场上的通用 APP（没有必要在 APP 市场，比如华为应用市场注册和评审），安装时出现 来历不明等风险提醒，请忽略并继续安装。

使用本 APP 之前，必须事先安装备件管理网络版软件，具体请参考备件管理网络版软件使用说明。

1，登录

注意：1，点击登录前，**请连接手机到数据库服务器所在的局域网（手机连接 WIFI）**，记录好数据服务器的 IP 地址（图 1、**数据库服务器可以不是连接 WIFI，只要是同一个局域网**），并且把该 IP 地址设定为固定 IP 地址（**请参考 7 设定固定 IP 地址**）。

2，作业员（**该 APP 的手机用户**）的用户名和密码，事先需要在备件管理网络版软件进行添加和设定权限（方法参考备件管理网络版软件使用说明-**【高级】【手机作业员】**），图 2。

3，作业员的权限为备件出入库。用户的权限可以在【我的】界面看到（图 18）。



图 1



图 2

点击备件管理 APP 图标 ，出现登录画面 图 3，点击 ，出现 服务器 IP 设定界面 图 4，输入服务器 IP 地址后点击【确认】，回到图 5。在图 5，输入用户名和密码，点击【登录】，出现备件管理界面 图 6。



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7（例）



图 8

2，扫一扫（备件出入库）

在扫一扫界面图 6，点击【扫一扫】，扫描备件标签（图 7）的二维码，备件的信息就会在界面显示，如图 8。

备件标签的生成，参考备件管理网络版软件相关说明（13.2 标签打印 在备件管理界面，选择对应备件，按 Ctrl 键后，鼠标双击所选备件行）。

在图 8，输入出入库数量，点击【出库】，进行备件的出库；点击【入库】，进行备件的入库。

3，备件查询

在图 8，点击底部导航条【库存】，显示图 9。点击查询，显示库存一览如图 10。

点击一览的某个备件，显示该备件的详细，如图 11。

注意：点击 图 11 中的黑色部分，备件详细消失。

在图 10，可以输入编号、品名、型号的查询条件对备件进行进一步查询。



图 9



图 10



图 11



图 12



图 13

4， 出库单查询

点击底部导航条的【出库单】按钮，出现图 12。在图 12 输入出库单号，点击【确认】，显示该出库单的明细 图 13。点击列表的某行，出现该备件的明细图（如图 14）。点击图 13 右上角的小图  ，该小图循环切换为  和  。分别对应 单位/数量、图片、库位。切换图片时，界面的窗口显示同时发生变化图 15、图 16、图 17。



图 14



图 15



图 16



图 17



图 18

入库单的查询和出库单的查询类似。

5，我的

点击底部导航条【我的】，显示图 18。

图 18，显示程序名称、版本、服务器 IP、用户名及其权限。

辅助设定：

操作提示音，如果设置 On，在进行备件出入库的操作成功后，有提示音。

6，关于 APP 的下载和安装

6.1 手动下载 APK 文件。

在 www.alpha519.com 用**手机浏览器**下载该 APP 的 APK 文件。点击手机屏幕图标  【文件管理】，出现图 19，点击 【下载和接收】。在图 20 点击【下载管理器】，出现图 21。在图 21 点击文件，出现图 22，选择【应用】，出现图 23，点击【继续安装】，本 APP 就会安装到您的手机。

6.2 以上的安装过程，可能随不同手机，显示的界面会有差异，仅做参考。



图 19



图 20



图 21



图 22



图 23

7，设定固定 IP 地址

注意：**数据库服务器可以不是连接 WIFI，只要是同一个局域网**

步骤 1：启动电脑，同时按下【Win】键和【R】键开启【运行】对话框；

步骤 2：在【运行】对话框中键入【ncpa.cpl】并确认；

步骤 3：在网络连接窗口中，找到并鼠标右击，设置 IP 的网络，选择【属性】 图 24；

步骤 4：在列表中找到并选中【Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）】，点击【属性】 图 25；

步骤 5：在打开的 TCP/IPv4 属性窗口中选中【使用以下 IP 地址】和【使用以下 DNS 服务器地址】图 26；

步骤 6：**填入 IP 地址、子网掩码、默认网关以及首选 DNS 服务器，确保这些设置与您的网络段相匹配，然后点击【确定】。**



图 24



图 25



图 26

注意：图 26 是参考例，具体请根据您的实际情况进行设定。

8，手机 IP 地址的确认 图 27、图 28





图 27　　图 28

通过服务器的 IP 地址和手机 IP 地址，就可以确认 2 者是否是在同一个局域网。

如果有异常或者不明之处，请联系我们。祝商祺！

常州阿尔法信息技术服务有限公司
www.alpha519.com
地址：常州市新北区汉江中路 105 号
电话：（0519）8519 0031
邮件：alpha519@foxmail.com